Administrator Praxis Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2013 Update 2

Windows 10 & Windows Server 2016 ready

.

# Kapitel 21: PXE-Boot mit UEFI

# 21 PXE-Boot mit UEFI

Mittlerweile löst UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) schrittweise das immer noch weit verbreitete BIOS (Basic Input/ Output System) als grundlegende Firmware für PCs und Server ab. Mit dieser hochflexiblen, modernen Firmware kommen neue Funktionen und Möglichkeiten, wie zum Beispiel Secure Boot.

Secure Boot erlaubt nur noch signierte Bootloader, um beispielsweise Schadsoftware daran zu hindern, den Startvorgang zu manipulieren.

Unter Hyper-V haben Sie dafür die Generation 2 VMs. Der Bootvorgang über das Netzwerk und PXE funktioniert hier auf andere Art und Weise. Damit muss auch die beschriebene Vorgehensweise aus Kapitel 14 angepasst werden.

Falls Sie ein kleines Netzwerk haben, das mit einem IP-Bereich auskommt und Sie auch keine VLANs benutzen, verwenden Sie ruhig die beschriebene Vorgehensweise. Diese funktioniert in der Regel sehr gut. In den anderen Fällen verwenden Sie die IP-Helper-Funktion Ihrer Switche. Details können Sie unter

<u>https://techcommunity.microsoft.com/t5/Configuration-Manager-Blog/You-want-to-PXE-Boot-Don-t-use-DHCP-Options/ba-p/275562</u> sowie im jeweiligen Handbuch Ihrer Switche nachlesen.

### 21.1 DHCP Herstellerklassen erstellen

#### HINWEIS:

Beachten Sie, dass es zwingend bei diesem, im Folgenden beschriebenen, Vorgehen eine Trennung zwischen dem DHCP- und dem WDS-Server geben muss. Falls beide Rollen auf einem Server sind, funktioniert es nicht! Im Blog-Eintrag<sup>1</sup> von Mike Galvin<sup>2</sup> ist die Vorgehensweise detailliert beschrieben. Zuerst ist es notwendig, drei neue Herstellerklassen im DHCP-Server zu definieren, falls Sie sowohl BIOS-Rechner, als auch UEFI-Rechner mit 32- und 64 Bit installieren wollen, respektive müssen.

Öffnen Sie dazu die DHCP-Verwaltungskonsole als Administrator. Im Kontextmenü des DCHP-Servers finden Sie den Menüpunkt "Herstellerklassen definieren...".



Abbildung 21.1: Eine neue Herstellerklasse

Klicken Sie auf "Hinzufügen…" und vergeben Sie einen aussagekräftigen Anzeigenamen sowie eine Beschreibung (hier: PXEClient (UEFI x64)).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://gal.vin/2017/05/05/pxe-booting-for-uefi-bios/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://social.technet.microsoft.com/profile/mike%20galvin

DHCP-Herstellerklassen	? ×
Verfügbare Klassen:	
Name Beschreibung	Hinzufügen
Neue Klasse	? × Bearbeiten
Anzeigename:	Entfernen
Beschreibung:	
I	4001
0000	ASCII: Schließen
	OK Abbrechen

Abbildung 21.2: Hinzufügen einer weiteren Herstellerklasse

Fügen Sie folgende Inhalte der ASCII-Sektion hinzu: **PXEClient:Arch:00007** 

Beachten Sie an dieser Stelle Groß- und Kleinschreibung. Hier ist es nicht möglich, die Inhalte per "Kopieren-und-Einfügen" einzutragen. Daher prüfen Sie bitte Ihre Einträge auf Korrektheit.

Neue Klasse	?	×
Anzeigename: PXEClient (x64 UEFI)		_
, Beschreibung:  PXEClient (x64 UEFI)		_
ID: Binär:	ASCII:	
0000 50 58 45 43 6C 69 65 6E 0008 74 3A 41 72 63 68 3A 30 0010 30 30 30 37	PXEClien t:Arch:0 0007	
ОК	Abbreche	n

Abbildung 21.3: Eingetragene Werte in der Tabelle

Vollziehen Sie ggfs. die gleichen Schritte für UEFI x86 mit den ASCII-Werten **PXEClient:Arch:00006** und BIOS mit den ASCII-Werten **PXEClient:Arch:00000** 

Am Ende sollten Sie nun drei neue Einträge bei den Herstellerklassen haben.

DHCP-Herstellerklassen			?	×
Name Microsoft Windows 20 Microsoft Windows 98 Microsoft Optionen PXEClient (BIOS x86 & PXEClient (UEFI x86) PXEClient (UEFI x64)	Beschreibung Herstellerspezifische Optionen fü Herstellerspezifische Optionen fü Herstellerspezifische Optionen fü PXEClient (BIOS x86 & x64) PXEClient (UEFI x86) PXEClient (UEFI x64)		<u>H</u> inzufu Bearbe <u>E</u> ntfe	ügen ei <u>t</u> en emen
			Schli	eßen

Abbildung 21.4: Drei neue Herstellerklassen

## 21.2 DHCP-Richtlinien erstellen

Im weiteren Schritt benötigen wir DHCP-Richtlinien. Diese können entweder auf Server- oder Bereichsebene erstellt werden.

Rufen Sie dazu das Kontextmenü der Richtlinien im definierten IP-Bereich auf und wählen Sie "Neue Richtlinie…".



Abbildung 21.5: Erstellen einer neuen Richtlinie

Vergeben Sie auch hier einen aussagekräftigen Namen (hier: PXEClient (UEFI x64).

Konfigurations-Assis	tent für DHCP-Richtlinien
Richtlinienbasien	te Zuweisung von IP-Adressen und Optionen
Dieses Feature en DHCP-Optionen) a Herstellerklasse, B	möglicht das Verteilen konfigurierbarer Einstellungen (IP-Adresse, an Clients auf der Grundlage bestimmter Bedingungen wie 3enutzerklasse, MAC-Adresse usw.
Dieser Assistent u Namen (beispielsv Beschreibung (bei	nterstützt Sie beim Einrichten einer neuen Richtlinie. Geben Sie einen weise "Konfigurationsrichtlinie für VoIP-Telefon") sowie eine ispielsweise "NTP-Option für VoIP-Telefone") für die Richtlinie an.
Richtlinienname:	PXEClient (UEFI x64)
Beschreibung:	PXEClient (UEFIx64)
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Abbildung 21.6: Konfiguration der Richtlinie Schritt 1

Klicken Sie auf "Hinzufügen..."

Konfigurations-As	sistent für DH0	CP-Richtlinien		
Bedingungen f	ür die Richtlir	nie konfigurieren		(C)
Eine Richtlinie I Konfigurationse Diese Einstellur Bedingungen e Für eine Ric basieren, kö nicht für Opt	besteht aus min instellungen (Op ngen werden vo ntsprechen. htlinie mit Bedin nnen Konfigura ionen oder IP-A	destens einer Bedin; btionen, IP-Adresse) m DHCP-Server an gungen, die auf den tionseinstellungen fü dressbereiche.	gung sowie aus , die an den Client verteilt Clients übertragen, die de n vollqualifizierten Domäne ir DNS angegeben werde	werden. n ennamen n, jedoch
Bedingungen		Operator	Wert	
C UND	ODER	Hinzufügen	Bearbeiten	Entfernen
		<	Zurück Weiter >	Abbrechen

Abbildung 21.7: Konfiguration der Richtlinie Schritt 2

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Ihre vorhin erstellte Herstellerklasse aus, setzen Sie den Haken bei "Platzhaltern anfügen (\*)" und fügen Sie diese Bedingung hinzu.

Kriterien:	Herstellerklasse	<b>-</b>	
Operator:	lst gleich	•	
Wert(e)			
Wert:	PXEClient (UEFI x64)	✓ Hinzufügen	1
	<ul> <li>□ Platzhalter voranstellen(*)</li> <li>□ Platzhalter anfügen(*)</li> </ul>		_
		Entfernen	

Abbildung 21.8: Konfiguration der Richtlinie Schritt 3

?

Konfigurations-Assistent für DHC	CP-Richtlinien	
Bedingungen für die Richtlin	ie konfigurieren	
Eine Richtlinie besteht aus mind Konfigurationseinstellungen (Op Diese Einstellungen werden vor Bedingungen entsprechen. Für eine Richtlinie mit Beding basieren, können Konfigurat nicht für Optionen oder IP-Au	destens einer Bedingur tionen, IP-Adresse), di m DHCP-Server an Clik gungen, die auf dem vi ionseinstellungen für E dressbereiche.	ng sowie aus e an den Client verteilt werden. ents übertragen, die den ollqualifizierten Domänennamen DNS angegeben werden, jedoch
Bedingungen	Operator	Wert
Herstellerklasse	lst gleich	PXEClient (UEFI x64)*
C UND C ODER	Hinzufügen	Bearbeiten Entfemen
	< Z0	urück Weiter > Abbrechen

Abbildung 21.9: Konfiguration der Richtlinie Schritt 4

Klicken Sie auf "Weiter >".

Ändern Sie den Radio-Button von "Ja" zu "Nein" und navigieren Sie zum nächsten Menü.

Konfigurations-Assistent für DHCP-	Richtlinien
Einstellungen für die Richtlinie Entsprechen die in der Richtlinie Clientanforderung, werden die E	e konfigurieren e angegebenen Bedingungen einer Einstellungen angewendet.
Ein Bereich kann in mehrere IP-Ao Richtlinie definierten Bedingungen angegebenen Bereich. Konfigurieren Sie die Start- und Er den Bereich müssen innerhalb der	dressbereiche unterteilt sein. Clients, von denen die in einer nerfüllt werden, erhalten eine IP-Adresse aus dem nd-IP-Adresse für den Bereich. Start- und End-IP-Adresse für Start- und End-IP-Adresse für den Geltungsbereich liegen.
Der aktuelle Bereich besitzt den fo IP-Adressbereich:	olgenden 10.10.10.100 - 10.20.0.0
lst für die Richtlinie kein IP-Adress IP-Adresse aus dem Bereich des G	bereich konfiguriert, erhalten Richtlinienclients eine Geltungsbereichs.
Möchten Sie einen IP-Adressberei konfigurieren?	ich für die folgende Richtlinie 🔿 Ja 🧿 Nein
Start-IP-Adresse:	
End-IP-Adresse:	•
Prozentsatz des IP-Adressbereichs:	Es wurde kein gültiger Bereich
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Abbildung 21.10: Konfiguration der Richtlinie Schritt 5

Suchen Sie nun die Option 60, setzen Sie den Haken und tragen Sie als Zeichenfolgenwert "PXEClient" ein.

Herstellerklasse:	DHCP Standard Op	tions		-
Zur Verfügung steh	nende Optionen	Beschr	eibung	^
049 X Window-	Systemanzeige	Array v	on X Windows-Anze	eiges
060 PXEClient		PXE		
064 NIS+-Domä	inenname	Der Na	me der NIS+-Domär	ne de 🗡
– Dateneingabe –––				-
Zeichenfolgenwe	ert:			
PXEClient				
,				

Abbildung 21.11: Konfiguration der Richtlinie Schritt 6

Scrollen Sie anschließend weiter zu Option 66. Setzen Sie auch hier den Haken und tragen Sie an dieser Stelle die IP-Adresse des WDS-Servers ein (hier: 10.10.10.10.11). Alternativ können Sie auch den FQDN des Servers angeben.

Konfigurations-Assistent für DHCP-Richtlinien

# Einstellungen für die Richtlinie konfigurieren Entsprechen die in der Richtlinie angegebenen Bedingungen einer Clientanforderung, werden die Einstellungen angewendet. Herstellerklasse: DHCP Standard Options Zur Verfügung stehende Optionen Beschreibung 064 NIS+-Domänenname Der Name der NIS+-Domäne der 065 NIS+-Server Eine Liste von IP-Adressen, die 066 Hostname des Startservers

☑ 066 Hostname des Startservers		Hostname d	es TFTP-Sta	artserve ∀ >
Dateneingabe			_	
Zeichenfolgenwert:				
10.10.10.11				
,				
	< Zu	rück We	eiter >	Abbrecher

Abbildung 21.12: Konfiguration der Richtlinie Schritt 7

Bei Option 67 setzen Sie ebenfalls den Haken und tragen als Zeichenfolgenwert "boot\x64\wdsmgfw.efi" ein.

Ko	nfigurations-Assistent	t für DHCP-Richtlinien		
	<b>Einstellungen für die</b> Entsprechen die in ( Clientanforderung, v	e Richtlinie konfigurieren der Richtlinie angegebenen Ber verden die Einstellungen angev	dingungen einer vendet.	
	Herstellerklasse:	DHCP Standard Options		•
	Zur Verfügung stehend	le Optionen	Beschreibung	^
	☑ 066 Hostname des	Startservers	Hostname des TFTP-Startse	erve
	☑ 067 Name der Start	datei	Name der Startdatei	
	068 Mobile IP-Home	e-Agents	Mobile IP-Home-Agents in P	riori 🗡
	<			>
	Dateneingabe			
	Zeichenfolgenwert:			
	boot\x64\wdsmgfw.	efi		
	· ·			
		<7	/unück Weiter > A	bbrechen
			1101017	

Abbildung 21.13: Konfiguration der Richtlinie Schritt 8

Schließen Sie den Assistenten ab.

Konfigurations-Assistent für DHCP-Richtlinien

#### Zusammenfassung



Name: jklqehö Beschreibung: Bedingungen: ODER von		
Bedingungen Herstellerklasse	Operator Ist gleich	Wert PXEClient (UEFI x64)*
Einstellungen	Horntolloddagaa	Wat
PXEClient Hostname des Startservers Name der Startdatei		PXEClient 10.10.10.11 boot\x64\wdsmgfw.efi

Abbildung 21.14: Konfiguration der Richtlinie Abschluss

Sollten Sie noch UEFI x86 oder BIOS, sowohl 32 als auch 64 Bit unterstützen wollen/ müssen, dann wiederholen Sie diese neun Schritte.

Die Namen der Startdateien sind an dieser Stelle dann "boot\x86\wdsmgfw.efi" für UEFI x86 und "boot\x64\wdsnbp.com" für BIOS.

Damit sind die Richtlinien konfiguriert.

In der DHCP-Verwaltungskonsole unter "Bereichsoptionen" sehen Sie in der Übersicht alle Ihren definierten Richtlinien.

<ul> <li>DHCP</li> <li>dc1.der-eigelb-laden.local</li> <li>IPv4</li> <li>Ercich [10.0.0.0] 10er</li> <li>Adressbases</li> <li>Adressbases</li> <li>Reservierungen</li> <li>Bereichsoptionen</li> <li>Richtlinien</li> <li>Serveroptionen</li> <li>Richtlinien</li> <li>IPv6</li> </ul>	Optionsname 060 PXEClient 066 Hostname des Startservers 067 Name der Startdatei 066 PXEClient 066 PXEClient 066 PXEClient 066 Hostname des Startservers 067 Name der Startdatei 066 PXEClient 066 Hostname des Startservers 067 Name der Startdatei 067 Name der Startdatei 067 Name der Startdatei 003 Router 006 DNS-Server	Hersteller Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard	Wert PXEClient 10.10.10.11 boot\x64\wdsmgfw.efi PXEClient 10.10.10.11 boot\x86\wdsmgfw.efi PXEClient 10.10.10.11 boot\x86\wdsnbp.com 10.10.10.10 10.10.10.10	Richtli PXECli PXECli PXECli PXECli PXECli PXECli PXECli PXECli Keine Keine	B
--	--	--	---	---	---

Abbildung 21.15: Konfigurierte Bereichsoptionen

Wenn Sie jetzt eine VM oder einen Rechner mit aktiviertem Secure Boot starten und als Boot-Option "Netzwerkboot" auswählen, wird die VM oder der Rechner die jeweils korrekte Startdatei erhalten und sich dann über den WDS mit dem MDT-Server verbinden.



Abbildung 21.16: Netzwerkboot mit UEFI



Abbildung 21.17: UEFI Boot

Bei älteren VMs oder Rechnern werden dementsprechend die anderen Startdateien verwendet.



Abbildung 21.18: Ältere VMs/ PCs booten über das Netzwerk